

BOOSTER | A NOVA CAMADA SINACOR

Roteiro de Certificação

27/07/2023

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	PRÉ-REQUISITOS	3
3	ACESSO AO BOOSTER.....	4
4	NOVO MONITOR DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS	5
4.1	Concessão de Acesso a Novas Funcionalidades.....	5
4.2	Habilitar a Chave de Virada do Monitor de Importação de Arquivos ..	6
4.3	Validação e Gerenciamento de Arquivos nos Módulos Legados	6
4.4	Importação Automática dos Arquivos	7
4.5	Importação Manual dos Arquivos	8
4.6	Simulação de Erros Previstos e Validações.....	10
5	CONSOLIDAÇÃO E FECHAMENTO DO MÓDULO FATURAMENTO BMF	11
6	NOSSO SUPORTE	12

1 INTRODUÇÃO

O Roteiro de Certificação tem como objetivo guiar a execução dos testes operacionais direcionados a nova camada do SINACOR, através do BOOSTER, via SINACOR Web.

2 PRÉ-REQUISITOS

Os pré-requisitos abaixo são necessários para acessar o ambiente:

- ✓ Configuração e acesso a VPN de certificação da B3;
- ✓ Acesso ao SINACOR Web, diretamente no ambiente de certificação da B3, através do link: <https://sinacor.cert.netb3.com.br/login>;

Possuir usuário e senha para acesso ao SINACOR Web diretamente no ambiente de Certificação da B3;


Para criação de credenciais de acesso, entrar em contato com o time de Certificação B3 – liquidacao.certifica@b3.com.br / (11) 2565-5017;

- ✓ *Secure Client* Clearing para envio e recebimento de arquivos;
- ✓ Instalar o *setup* do SINACOR 23.2 e BOOSTER 23.2 e habilitar a chave de virada para começar a funcionar as novas funcionalidades.


3 ACESSO AO BOOSTER

Acessar o endereço <https://sinacor.cert.netb3.com.br/login> (quando o teste for realizado no ambiente B3) e informar as credenciais de acesso.

Escolher a opção “Acessar”.



Na tela inicial do SINACOR Web, escolher a opção abaixo, marcada em azul:



4 NOVO MONITOR DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS

Abaixo, você encontrará informações sobre a importação de arquivos de tarifação, no segmento de Derivativos.

4.1 Concessão de Acesso a Novas Funcionalidades


Para conceder acesso a plataforma BOOSTER, será necessário seguir o caminho abaixo:

SINACOR+ → Gerenciador de Acessos → Perfis de Acesso

Ao clicar na opção, o usuário será direcionado para a página de Cadastro de Perfis de Acesso.

No menu Manutenção de Perfis e Permissões, selecionar todas as opções na permissão BST - Plataforma BOOSTER. A permissão “WEB” habilitará a opção de acesso à plataforma BOOSTER, via menu principal do SINACOR Web.


A permissão “MONITOR” dará acesso ao Monitor de Importação dos Arquivos, via plataforma BOOSTER.



4.2 Habilitar a Chave de Virada do Monitor de Importação de Arquivos

O próximo passo será a aplicação da chave de virada, esse procedimento está descrito na carta de versão técnica do BOOSTER.

Após a habilitação os cards dos arquivos BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043 e BVBG.044, ficarão disponíveis no monitor de importação de arquivos.



4.3 Validação e Gerenciamento de Arquivos nos Módulos Legados

Após habilitar a chave de virada do BOOSTER, os arquivos de tarifação BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043 e BVBG.044, devem ficar indisponíveis para a importação manual e gerenciamento via módulo de Faturamento BMF e Controle de Ordens BMF, a partir dos caminhos a seguir:

SINACOR+ > Faturamento BMF → Importação/Exportação Geral → Importação Geral

SINACOR+ → Controle de Ordens BMF → Cadastro → Diversos → Parâmetros → Importação de Arquivos

Os demais arquivos de Derivativos não mencionados, devem seguir o processo de importação manual e monitoração de *status* através das telas convencionais descritas anteriormente.


4.4 Importação Automática dos Arquivos

A diante, será realizada a validação da importação automática de cada arquivo de tarifação através do Monitor de Importação de Arquivos.

É necessário inserir cada arquivo a ser importado automaticamente na pasta configurada no *ConfServer*, conforme descrito na carta de versão técnica do BOOSTER.

O próximo passo, será acompanhar o início da importação até finalizar o processamento de cada arquivo de tarifação, através do caminho abaixo:

SINACOR WEB → Plataforma BOOSTER → Monitor de Importação de Arquivos | Card BVBG.025 | Card BVBG.031 | Card BVBG.043 | Card BVBG.044.




Ao finalizar o processamento de cada arquivo, deve ser analisado os resultados em cada *card* do BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043 e BVBG.044, se as informações disponibilizadas estão dentro do esperado nos testes.

4.5 Importação Manual dos Arquivos

No processo de importação dos arquivos, temos a opção de *upload* manual, caso haja pontualmente uma necessidade operacional.

Os formatos de arquivos aceitos são .ZIP ou o formato original. Para os de tarifação, são em formato XML.


Em cada *card* de importação do arquivo, tem a funcionalidade de importação manual, marcada em azul.




Ao seleccionar o *upload* manual, abrirá a tela abaixo para busca:



Caso a importação esteja sendo realizada novamente, através da tela abaixo terá uma mensagem de atenção para confirmação, se o processo pode ser iniciado.



Por fim, ao voltar para o *card* do arquivo, a importação será iniciada e ocorrendo com sucesso, o processamento será finalizado.



Ao finalizar o processamento de cada arquivo, deve ser analisado os resultados em cada *card* do BVBG.025, BVBG.031, BVBG.043 e BVBG.044, se as informações disponibilizadas estão dentro do esperado nos testes.

4.6 Simulação de Erros Previstos e Validações

A seguir, temos alguns cenários mapeados para que seja validado erros previstos durante as validações construídas para a importação e processamento de cada arquivo.

Erro de Data de Movimento

- ✓ **Cenário:** Importar manualmente arquivo com data de movimento diferente do movimento do módulo de Faturamento BMF.
- ✓ **Exemplo:** Movimento aberto para o dia 05/09 e arquivo do dia 06/09.
- ✓ **Resultado Esperado:** Ao finalizar a importação do arquivo, no *card* terá a mensagem de “Aguardando abertura do módulo” em azul.

Erro de Layout do Arquivo

- ✓ **Cenário:** Importar manualmente arquivo XML com layout divergente.
- ✓ **Resultado Esperado:** Ao finalizar a importação do arquivo, no *card* terá a mensagem de erro em vermelho, com menção a divergência de *layout* do arquivo.

Validar o Filtro de Data de Arquivos

- ✓ **Cenário:** Através do caminho SINACOR WEB → Plataforma BOOSTER → Monitor de Importação de Arquivos → Filtro Data de Arquivos, selecionar uma data D-1 e D-N para certificar se tem histórico de arquivos importados no passado.
- ✓ **Resultado Esperado:** Os *cards* estarão disponíveis para consultar último *status* de importação.

Simular o *rollback* do Monitor de Importação de Arquivos

- ✓ **Cenário:** Sendo necessário realizar o *rollback* da chave de virada do Monitor de Importação de Arquivos, desligando a chave de virada do BOOSTER (hoje chave única), as novas funcionalidades para os arquivos de tarifação serão desabilitadas e voltarão aos módulos de Faturamento BMF e Controle de Ordens BMF.
- ✓ **Resultado Esperado:** Os arquivos no menu das telas de importação de arquivos no BOOSTER devem estar indisponíveis, e disponíveis no SINACOR+:

SINACOR+ → Faturamento BMF → Importação/Exportação Geral → Importação Geral

SINACOR+ → Controle de Ordens BMF → Cadastro > Diversos → Parâmetros → Importação de Arquivos

Dando continuidade ao processo de *rollback*, as importações devem ser realizadas manualmente via SINACOR+ e finalizadas com sucesso, conforme processo anteriormente estabelecido, inclusive, com atualização de *status* no Controle de Ordens BMF.

5 CONSOLIDAÇÃO E FECHAMENTO DO MÓDULO FATURAMENTO BMF

Com a chave de virada do BOOSTER ligada, deve-se seguir com a consolidação e fechamento do módulo Faturamento BMF, dependendo do fluxo operacional de cada participante, a validação da consolidação e fechamento do módulo deverá ser realizado em D+0 e/ou D+1, fluxo normal já esperado.

O resultado esperado é que a consolidação e fechamento seja finalizado com sucesso e sem apontamento.

6 NOSSO SUPORTE

Equipe de Certificação SINACOR:

E-mail: sinacor.certificacao@b3.com.br

Telefone: +55 (11) 2565-5056